

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/ContentTransfer	2
2. Handbuch:Erweiterung/ContentTransfer/DeepI Anbindung	5

Handbuch:Erweiterung/ContentTransfer

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *30. Juni 2021*, basiert auf dieser Version.

Hinweis: Diese Funktion ist Bestandteil von BlueSpice Farm ab Version 3.2.

Die Funktion "Push & Merge" in einer Wiki Farm ermöglicht es, Wiki-Seiten von einer Wiki-Instanz in eine andere Wiki-Instanz zu kopieren. Wenn eine Seite im Ziel-Wiki bereits existiert, kann die bestehende Zielseite beibehalten oder überschrieben werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Quellseiten auswählen	3
1.1 Auswahl des Zielwikis und der Inhalte	3
1.2 Filteroptionen	3
1.3 Transfer starten	4
1.4 Kopieren der Seiten	4
2 Entwurfsseiten zusammenführen	4
2.1 Bestehende Seiten	4
2.2 Neue Seiten und Elemente	4
3 Verwandte Themen	5

Quellseiten auswählen

Es sind mindestens zwei Wikis in derselben Wiki Farm nötig (Quellwiki und Zielwiki). Der Inhaltstransfer erfolgt über die Spezialseite `Spezial:ContentTransfer`. Für den Inhaltstransfer benötigt ein Benutzer die nötigen "push"-Rechte.

Content transfer

Receiving wiki Include related

Modified since Modified since last transfer ⓘ

Page name Namespace Category

Pages to be transfered

Selected: 200 Total: 200

⚠ Page list is truncated due to configured limit of 200 pages pages per push. Total of 364 pages pages fit the criteria

<input checked="" type="checkbox"/> Abgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Abgaskrümmer	<input checked="" type="checkbox"/> Abgastemperatursensor
<input checked="" type="checkbox"/> Befestigungstechnik	<input checked="" type="checkbox"/> Breitbandsonde	<input checked="" type="checkbox"/> Diesel-Partikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Katalysator	<input checked="" type="checkbox"/> Lamdasonde	<input checked="" type="checkbox"/> Ottopartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Schalldämpfer	<input checked="" type="checkbox"/> Sprungsonde	<input checked="" type="checkbox"/> Zylinder

Benutzeroberfläche zum Übertragen von Inhalten

Auswahl des Zielwikis und der Inhalte

- **Receiving wiki:** Auswahl des Zielwikis, in das die Inhalte kopiert werden sollen. Das Wiki ist in der gleichen Wiki Farm wie das Quellwiki.
- **Include related:** Inhalte, die auf den ausgewählten Seiten verlinkt sind (verlinkte Seiten, Dateien und Vorlagen) können mit in das Zielwiki übernommen werden oder über das Deaktivieren des Auswahlkästchens ausgeschlossen werden.

Filteroptionen

Folgende Suchfilter können zur Anzeige der im Quellwiki existierenden Seiten kombiniert werden werden:

- **Modified since:** zeigt nur Quellseiten an, die seit diesem Datum geändert wurden, unabhängig vom letzten Transfer.
- **Modified since last transfer:** zeigt nur Quellseiten an, die seit dem letzten Transfer geändert wurden. Das betrifft auch verlinkte Inhalte.
- **Seitenname:** filtert die Quellseiten nach bestimmten Namen oder Namensmustern
- **Namensraum:** zeigt Quellseiten aus einem bestimmten Namensraum an

- **Kategorie:** zeigt Quellseiten aus einer bestimmten Kategorie an
- **Select all / select none:** Die Seiten können über die Links "select all" und "select none" gesammelt ausgewählt oder ausgeschlossen werden.

Transfer starten

Über die Schaltfläche *Transfer* wird der Transfermechanismus gestartet.

- **Maximale Anzahl der transferierten Seiten:** Es können 200 Seiten pro Transfer kopiert werden. Wenn mehr Seiten kopiert werden sollen, müssen die Seiten über entsprechende Filterkriterien in mehrfachen Schritten kopiert werden.
- **Namensraum erstellen:** Wenn der Namensraum der ausgewählten Seiten nicht im Zielwiki existiert, wird beim Transfer eine entsprechende Notiz angezeigt und der Namensraum im Zielwiki angelegt

Kopieren der Seiten

Über die Schaltfläche "Push" wird der Transfer anschließend ausgeführt. Der Transfermechanismus kopiert folgende Inhalte vom Quellwiki in das Zielwiki:

- die ausgewählten Seiten und folgende mit den Seiten verbundene Seiten und Dateien:
- Kategorienseiten
- Bücher
- Vorlagen
- Dateien

Schreibgeschützte Seiten: Wenn eine Seite nicht kopiert werden kann - zum Beispiel, weil eine Entwurfsseite durch einen Begutachtungsprozess schreibgeschützt ist - werden Sie darüber informiert. Sie können dann entscheiden, ob Sie die Seite trotzdem überschreiben möchten.

Nachdem die Auswahl der Seiten im Quellwiki abgeschlossen ist, öffnet sich ein neues Dialogfenster für den Transfer mit folgenden Informationen: Pfad des Zielwikis und Seiten, die transferiert werden.

Anschließend werden der Fortschritt des Transfers und danach der Abschlussreport angezeigt.

Alle transferierten Seiten und Dateien bestehen weiterhin im Quellwiki und müssen manuell gelöscht werden, falls dies gewünscht ist.

Entwurfsseiten zusammenführen

Bestehende Seiten

Wenn eine Seite in einen Namenraum mit aktivierten Freigabemechanismus (FlaggedRevs) kopiert wird, muss die neue Version von einem Benutzer mit Freigaberechten freigegeben werden.

- Für existierende Inhaltsseiten und alle verbundene Elemente (Vorlage, Kategorie, Dateiseite, ...) wird die Kopie durchgeführt. Die Unterschiede werden Zeile für Zeile interaktiv durch den Benutzer zusammengeführt.

Neue Seiten und Elemente

- Neue Wiki-Elemente werden in den Status "Pending" gesetzt und danach als "Entwurf" markiert.

- Alle Seiten die als "pending" gekennzeichnet sind, werden auf der Spezialseite "Unreviewed pages" aufgeführt.
- Von dieser Spezialseite aus können Benutzer zu diesen Seiten navigieren, die Unterschiede überprüfen und die Entwurfsversion freigeben.

Benutzer mit *admin* oder *edit* Rechten können sich per E-Mail über neue Inhalte mit Status "pending" informieren lassen.

Verwandte Themen

- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)

Handbuch:Erweiterung/ContentTransfer/DeepI Anbindung

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *7. Oktober 2021*, basiert auf dieser Version.

